



Учетная запись Windows	Наименование учетной записи не должно содержать русские буквы. Учетная запись должна иметь права локального администратора
Оборудование	После прохождения КТГ не рекомендуется: отсоединять гарнитуру от компьютера, выключать микрофон, изменять настройки громкости, если это возможно сделать механически
Физическое подключение гарнитуры	Требуется обратить особое внимание на качество соединения между компьютером и гарнитурой. Рекомендуется избегать положения кабеля, при котором существует риск случайного отключения или перегиба во время экзамена
Автоблокировка и переход в «спящий режим»	При подготовке станции необходимо отключить автоблокировку компьютера и его переход в «спящий» режим и/или режим «экранной заставки». Компьютер должен оставаться в активном режиме, отображая «Рабочий стол» Windows, независимо от выбранного варианта питания

Дополнительные настройки звука средствами ОС

Для выполнения дополнительной настройки звука средствами операционной системы откройте Панель управления звуков. В панели задач операционной системы нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмму «динамик»



Выберите в перечне пункт «Звуки»




Выполните настройки звука в соответствии со страницами 2-4

Важно! Обязательно проверять и устанавливать при наличии актуальный аудио драйвер гарнитуры с официального сайта производителя оборудования

В разделе **Воспроизведение**, в свойствах подключенной гарнитуры:


на вкладке **Уровни**:

установить громкость динамиков не выше 75% от максимальной



на вкладке **Enhancements (Улучшения)**:

установить чек-бокс «Disable all enhancements»




Важно! Обязательно проверять и устанавливать при наличии актуальный аудио драйвер гарнитуры с официального сайта производителя оборудования

В разделе **Запись**, в свойствах подключенной гарнитуры:


на вкладке Прослушать:

- снять чек-бокс «Прослушивать с данного устройства»
- в поле «Управление питанием» выбрать «Продолжать работу при переходе на питание от аккумулятора»



на вкладке Уровни:

- установить уровень микрофона на максимальное значение – 100
- установить усиление микрофона на минимальный уровень – 0.0 дБ (при наличии)



Важно! Обязательно проверять и устанавливать при наличии актуальный аудио драйвер гарнитуры с официального сайта производителя оборудования



В разделе **Запись**, в свойствах подключенной гарнитуры:

В разделе **Связь**:

на вкладке **Дополнительно**:

- выставить формат по умолчанию 2 канал, 16бит, 44100Гц (Компакт-диск)
- снять чек-бокс «Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме»

- в поле «При использовании компьютера для разговора» выбрать «действие не требуется»



Важно! Обязательно проверять и устанавливать при наличии актуальный аудио драйвер гарнитуры с официального сайта производителя оборудования